



Übertragung der Software Aktivierung auf neuen PC

Inhalt

Inhaltsverzeichnis	1
Einführung	2
Überblick: Übertragung der Aktivierung in 3 einfachen Schritten	2
Wie Sie sich das DigitizerV5-RUS Transfer Programm holen	3
Die DigitizerV5-RUS.exe file auf USB stick kopieren	3
Ausführliche Anleitung	3
Vor der Übertragung: Digitizer V5 Software auf dem NEUEM PC installieren (aber noch nicht laufen lassen)	3
Schritt 1: auf NEUEM PC - "ID File" des neuen PCs erstellen	3
Schritt 2: auf ALTEM PC - eine "License Transfer file" erstellen	5
Schritt 3: auf NEUEM PC - die "License Transfer file" anwenden	6
Die Digitizer V5 Software auf neuem Computer verwenden	8

Einführung

Dieses Dokument beschreibt, wie Sie eine bestehende "Aktivierung / Lizenz" ihrer Digitizer V5 Software von einem PC auf einen anderen PC übertragen können. Dies geschieht mit dem eigenständigen Programm **DigitizerV5-RUS**. (Remote Update System).

Sie können die "Aktivierung" in wenigen Minuten selbst übertragen

- ohne Ihren Produktschlüssel
- ohne mit dem Internet verbunden zu sein
- ohne eine weitere Aktivierung Ihres Produktschlüssels durchzuführen

ERFORDERLICH ist nur, dass der alte PC noch funktioniert.

Mit dieser Methode können Sie Digitizer V5 auf einem anderen PC verwenden, ohne dass eine weitere Aktivierung Ihres Produktschlüssels notwendig ist, wenn z.B.

- ein neuer PC gekauft wurde, um einen alten zu ersetzen und dieser nicht mehr benutzt werden soll
- die Digitizer V5 Software weiter verkauft werden soll
- der alte PC noch funktioniert.

Wenn Sie die Digitizer V5 Software gleichzeitig auf beiden Computern einsetzen wollen, kann diese Methode nicht verwendet werden. In diesem Fall muss die Software auf beiden Computern aktiviert werden.

Überblick: Übertragung der Aktivierung in 3 einfachen Schritten

Wichtig: Lesen Sie bitte die komplette Anleitung durch, bevor Sie mit der Übertragung beginnen.

Installieren Sie zuerst die Digitizer V5 Software auf dem neuen PC

ohne die Digitizer V5 Software danach zu starten!

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der 3 Schritte, um die Aktivierung (Software-Dongle) vom alten PC auf den neuen PC zu verschieben. Die detaillierten Beschreibungen der einzelnen Schritte finden Sie in den folgenden Abschnitten.

- 1. Auf NEUEM PC: Eine ID File (ID-Datei) des neuen PCs erstellen**
 - a. Programm "**DigitizerV5-RUS**" vom **USB Stick** ausführen
 - b. auf Registerkarte "**Transfer License**": **ID File** für den neuen PC erstellen und auf USB-Stick speichern
- 2. Auf ALTEM PC: License Transfer file (Lizenzübertragungsdatei) für die ID des neuen PC erstellen**
 - a. Programm "**DigitizerV5-RUS**" vom **USB-Stick** ausführen
 - b. aktuelle Digitizer V5 Software-Lizenz auf altem PC auswählen
 - c. eine **License Transfer File** mit der **ID File** des neuen PC auf USB-Stick erstellen
- 3. Auf NEUEM PC: die License Transfer file auf den neuen PC übertragen**
 - a. Programm "**DigitizerV5-RUS**" vom **USB-Stick** ausführen
 - b. erstellte **License Transfer File** auf den neuen PC anwenden

Sie können nun die Digitizer V5 Software auf dem neuen PC verwenden.

- die Digitizer V5 Software funktioniert nicht mehr auf dem alten PC
- die Softwarelizenz kann beliebig oft zwischen Computern verschoben werden

Wie Sie sich das DigitizerV5-RUS Transfer Programm holen

Das **DigitizerV5-RUS.exe** Programm wird derzeit nicht mit der Digitizer V5.0 Software ausgeliefert.

- das Programm kann von der Janome Global Website heruntergeladen werden
- es ist eine einzelne .exe-Programmdatei zusammen mit dieser Anleitung als .pdf-Dokument (15 MB)

DigitizerV5-RUS.exe file auf USB Stick kopieren

Kopieren Sie das **Digitizer V5-RUS.exe** Programm auf einen „Transfer“ USB Stick, den Sie für die Übertragung der Software Aktivierung verwenden möchten. Das Programm auf diesem USB Stick wird auf beiden Computern verwendet und ausgeführt.

Ausführliche Anleitung

Vor der Übertragung:

Digitizer V5 Software auf dem NEUEN PC installieren (aber noch nicht laufen lassen)

1. Legen Sie die Digitizer V5 DVD in das DVD-Laufwerk des neuen PC ein
2. Führen Sie das Setup-Programm aus, um die Software zu installieren
3. Starten Sie den PC neu, um die Installation abzuschließen.

WICHTIG: Führen Sie die Software des Digitizer V5 NOCH NICHT aus


und geben Sie **NICHT** den Produktschlüssel ein - das ist nicht erforderlich.

Wenn Sie den Produktschlüssel eingeben, wird eine weitere Aktivierung Ihres Produktschlüssels verbraucht.


4. Beenden Sie zuerst den nachfolgenden Transferprozess.

Schritt 1: Auf NEUEM PC - "ID File" des neuen PC erstellen


1. Stecken Sie den "Transfer" USB Stick in den **NEUEN** PC
2. Starten Sie das Programm **DigitizerV5-RUS.exe** auf ihrem „Transfer“ USB Stick
 - a. Verwenden Sie den Windows Explorer um das Programm auf dem USB Stick zu finden und mit einem Doppelklick zu starten.
 - b. Wenn nötig kann das Programmfenster in der Größe angepasst werden um alle Registerkarten zu sehen.



3. Auf Registerkarte „Transfer License“ klicken



- a. Im Abschnitt **“Collect information about the recipient computer”** (neuer PC) ...
 - i. Klicken Sie auf  und ein neues Fenster öffnet sich.
 - ii. geben Sie einen Dateinamen Ihrer Wahl ein und klicken auf **SAVE**, um die neue PC-ID-file auf dem USB Stick zu speichern.
Beispiel: D:\My New PC.ID
 - iii. klicken Sie auf **“Collect and Save Information”** um die Datei zu erstellen.
- b. Klicken Sie auf **„OK“**




4. Überprüfen sie mit dem Windows Explorer, ob die neue PC-ID-File sich auf dem USB Stick befindet:

Name	Date modified	Type	Size
 My New PC.id	17/04/2017 5:33 PM	ID File	1 KB
 DigitizerV5-RUS.exe	13/04/2017 12:21 PM	Application	14,307 KB
 Digitizer V5 Transfer Activation Rev1.pdf	17/04/2017 4:45 PM	Adobe Acrobat ...	416 KB


5. Beenden Sie das RUS-Programm durch Klicken auf das "X" in der oberen rechten Ecke des RUS-Fensters.
6. Entfernen Sie den USB-Stick aus dem neuen PC.

Schritt 2: Auf ALTEM PC - eine "License Transfer file" erstellen

1. Beenden Sie die Digitizer V5 Software wenn sie geöffnet ist
2. Stecken Sie den „Transfer“ USB Stick in den **ALTEM** PC
3. Starten Sie das Programm **DigitizerV5-RUS.exe** auf ihrem „Transfer“ USB Stick
4. Wählen Sie erneut die Registerkarte "**Transfer License**" aus




5. Klicken Sie im Abschnitt "**Generate the license transfer file**" auf den vorhandenen Lizenzschlüssel für Digitizer V5 (**New Digitizer MBX**) um ihn auszuwählen.
6. Klicken Sie auf den Knopf [...] rechts neben dem Feld "**Read the recipient**" um das Fenster „*Select the recipient information file*“ zu öffnen.
7. Wechseln Sie auf den „Transfer“ USB Stick und wählen Sie den ID-file aus, der in Schritt 1 erstellt wurde, und klicken Sie dann auf "**Open**"




Übertragung der Software Aktivierung auf neuen PC

8. Dateinamen für „License Transfer File“ (Lizenzübertragungsdatei) festlegen (*.h2h)

- a. Klicken Sie rechts neben dem Feld "Generate the license" auf  um das Fenster zum Festlegen des Dateinamens zu öffnen.




- b. Geben Sie einen Dateinamen Ihrer Wahl für die „License Transfer File“ auf dem USB-Stick ein
Beispiel: "New PC License Transfer.h2h"
Klicken Sie auf **SAVE**
- c. Klicken Sie auf "**Generate License Transfer File**" um die Datei zu erstellen
- d. Klicken Sie auf **Yes** um zu bestätigen, dass Sie den Lizenzschlüssel von diesem (alten) PC auf den neuen PC verschieben möchten.
- e. Zur Bestätigung klicken Sie nochmal auf **OK**.
- f. Überprüfen Sie, ob die Lizenzdatei "New PC License Transfer.h2h" auf dem USB-Stick gespeichert wurde:



7. Beenden Sie das RUS-Programm durch Klicken auf das "X" in der oberen rechten Ecke des RUS-Fensters.
8. Entfernen Sie den USB-Stick aus dem alten PC.


Schritt 3: Auf NEUEM PC - die "License Transfer file" anwenden

1. Stecken Sie den „Transfer“ USB Stick erneut in den **NEUEN** PC
2. Starten Sie das Programm **DigitizerV5-RUS.exe** auf ihrem „Transfer“ USB Stick
3. Wählen Sie die Registerkarte "**Apply License File**" aus




Übertragung der Software Aktivierung auf neuen PC

4. Klicken Sie auf den Knopf  und wählen Sie die Datei "New PC License Transfer.h2h" auf dem USB Stick aus, und klicken Sie auf **Open**



5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Apply Update**, um die Übertragung der Lizenz von ALTEN zum NEUEN PC zu bestätigen.



6. Überprüfen Sie, ob eine Bestätigungsnachricht im selben Fenster erscheint und das Update erfolgreich ausgeführt wurde - d.h. ob die Lizenz (Aktivierung) auf den neuen PC übertragen wurde.

Applying update from file D:\
Update written successfully.

7. Beenden Sie das RUS-Programm durch Klicken auf das "X" in der oberen rechten Ecke des RUS-Fensters.
8. Entfernen Sie den USB-Stick aus dem PC.

Digitizer V5 Software auf neuem Computer verwenden

Sie können nun die Digitizer V5 Software auf dem neuen Computer verwenden.

Bei erfolgreicher Lizenzübertragung

- wird die Software geöffnet und ausgeführt
- werden Sie **nicht** aufgefordert, einen Produktschlüssel einzugeben

Wenn Sie dennoch nach einem Produktschlüssel gefragt werden

- geben Sie bitte **nichts** ein, da Sie sonst eine weitere Aktivierung benutzen
- gehen Sie stattdessen zurück und überprüfen die obigen Schritte für die Übertragung der Aktivierung.

Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, wird Digitizer V5 nicht mehr auf dem alten PC funktionieren

- weil seine Aktivierung (Software-Dongle) auf den neuen PC verschoben wurde

Mit diesem Prozess können Sie die Aktivierung so oft umziehen lassen wie Sie wollen.